

HƯỚNG DẪN NHANH – BÁN HÀNG

BÁN HÀNG BẰNG CÁCH BẤM THẲNG GIÁ CỦA HÀNG

HOẶC

NHẬP MÃ VẠCH CỦA HÀNG

The screenshot shows the PROFIKASA POS system interface. At the top left, it displays the date and time: 16.11.2016 10:36:41. The main area is divided into several sections:

- Product Grid (Left):** A grid of product categories with their respective prices. Categories include OVOCE A ZEL., PEČIVO, UZENINY, ALKOHOL, OSTATNÍ, and OBALY.
- Calculator (Center):** A central calculator showing the total amount: 172,25 celkem Kč. Below it, a calculation is shown: 1 x 29.90 = 29.90. A label "ZADÁVACÍ RÁMĚČEK" is placed over the calculator.
- Item List (Right):** A list of items being purchased, including Chléb Šumava nebal. 1200g, Salám gotha, Rajčata cherry 1kg, Pivo Staropr. Ležák 0,5l, and Lahev pivo.
- Navigation and Control (Bottom):** A grid of buttons for navigation and control, including "ČÍSELNÁ KLÁVESNICE" (Numeric Keypad), "HALÍŘOVÁ KLÁVESNICE" (Function Keypad), "NAVIGAČNÍ KLÁVESNICE" (Navigation Keypad), "TLAČÍTKA SAZEB DPH" (Tax Rate Button), "TLAČÍTKA OBLU" (Weight Button), "TLAČÍTKA FUNKCE" (Function Button), "TLAČÍTKA OPRAVA" (Correction Button), "TLAČÍTKA ZBOŽÍ A SKUPIN ZBOŽÍ" (Goods and Goods Groups Button), "OVLÁDACÍ TLAČÍTKA" (Control Button), "TLAČÍTKA HMTNOSTI" (Weight Button), "PLATBA" (Payment), "EET + TISK DOKLADU" (Receipt + Print), and "N/F".

1. BẤM CÁC KHOẢN TIỀN

NHẬP GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG

- Để nhập giá bán quý vị hãy bấm số tiền chẵn bên phần **CÁC PHÍM SỐ** sau đó kết thúc bằng việc bấm số tiền lẻ trong **CÁC PHÍM TIỀN HALE** lẻ.
- Để nhập số lượng đầu tiên quý vị hãy bấm số lượng hàng trong phần **CÁC Ô SỐ** sau đó bấm dấu nhân **X** ở **phím điều hướng- NAVIGAČNÍ KLÁVESE**. Ví dụ: 8 bánh mì giá 5 ku bấm: 8 X 5,00.

Với cách sử dụng bàn phím: Bảng số hiện trên màn hình tương đương với bảng số trên bàn phím rời. Dấu (nhân) X tương đương với phím sao * (nhân) trên bàn phím rời. Hãy ấn dấu chấm trên bảng số của bàn phím rời sau đó ấn số trên bàn phím tương đương với số tiền lẻ. Ví dụ: 8 korun 90 hale ấn : số 8.90

NHẬP MỨC THUẾ DPH (đối với người trả thuế)

- Sau khi đã nhập giá bán hoặc số lượng bằng các cách đã nêu quý vị hãy chọn mức thuế DPH bằng cách ấn phím **THUẾ DPH**. Mức giá thuế mặc định sẵn trong phần mềm là 15%. Nếu như quý vị bán hàng với loại thuế này thì không cần phải đổi mức thuế.
- Mức sàn thuế cũng có thể thay đổi bằng cách ấn phím màu xanh **NHÓM HÀNG** trong phần **TLAČITKA FUNKCE – tính năng các ô hàng**/ NASTAVENÍ TLAČÍTEK ZBOŽÍ-cài đặt các ô hàng(xem phần hướng dẫn sử dụng). Ví dụ: cài đặt mức thuế cho nhóm hàng ALKOHOL-RƯỢU là 21% thì những lần bán sau, các mặt hàng trong nhóm hàng rượu sẽ tự động chịu thuế 21%.

Với cách sử dụng bàn phím: Chọn mức giá DPH bằng cách bấm phím / (chia) trên bảng số trên bàn phím rời.

NHẬP BAO BÌ, VỎ CHAI

- Một số mặt hàng đi kèm vỏ hay bao bì có thể trả lại(mức thuế DPH là 0%) khi bán phải ấn thêm bao bì-trả vỏ sau đó làm theo cách hướng dẫn.
- Sau khi nhập số hàng hay số lượng hàng và giá bán kèm theo mức thuế DPH quý vị ấn phím **VỎ** với giá trị 3 korun.
- Trong **BIÊN LAI** thì sẽ tự động in ra hai dòng gồm: dòng tiền hàng (cùng mức thuế DPH của mặt hàng đó) và dòng thứ hai là dòng tiền vỏ, bao bì với mức thuế DPH là 0%.

Với cách sử dụng bàn phím: Để nhập bao bì,vỏ chai-ấn phím + (cộng) trên bảng số sau đó ấn số 3 (giá trị của bao bì – vỏ chai).

NHẬP HÀNG ĐÃ CÂN

- Để nhập khối lượng ấn một trong các con số tương đương với số cân nặng sau đó ấn phím **KHỐI LƯỢNG g**. Ví dụ: 1 cân 200 gram táo thì ấn: số 1200 và phím gram. (1kg = 1000 gram).
- Khối lượng sẽ tự động được chuyển thành kilogram – cân. (ví dụ: 250 g sẽ được đổi thành 0,25 kg), sau đó trên bàn phím quý vị hãy bấm giá của mặt hàng đang bán và số tiền sẽ tự nhảy lên trên màn hình.
- Thay vì ấn 1 kg thì quý vị có thể ấn vào ô mà đã được lập trước cho giá cho 1 cân hàng. Ví dụ: lập một ô mà ở đó có sẵn giá bán cho 1 cân táo thì khi ấn vào ô đó sẽ tự nhảy tiền bán hàng cho 1 cân táo.

Với cách sử dụng bàn phím: để thay phím **KHỐI LƯỢNG g** có thể bấm dấu mũi tên **đang** sang bên tay trái ← , nút này sẽ biến đổi gram-lạng thành kilogram-cân. Tiếp theo đó quý vị tiếp tục bán hàng giống như cách nhập giá bán hay chọn mặt hàng từ bàn phím.

2. NHẬP HÀNG QUA Ô ĐÃ CÓ HÀNG LÀM SẴN HOẶC BẰNG CÁCH TÌM TRONG DANH MỤC HÀNG

NHẬP HÀNG QUA Ô CÓ HÀNG LẬP SẴN

- Quý vị có thể lập ô bán hàng cho mọi mặt hàng mà quý vị thường bán nhất , sau đó khi bán hàng quý vị chỉ cần nhấn vào ô màu xanh có mặt hàng đó trên màn hình thay vì phải ấn giá bán. Lập ô hàng bằng cách ấn **CHỨC NĂNG Ô HÀNG** / LẮP ĐẶT Ô HÀNG (xem tại phần hướng dẫn sử dụng).
- Khi bán hàng quý vị ấn chọn ô có mặt hàng lập sẵn, hoặc trước tiên chọn **NHÓM HÀNG** và sau đó chọn mặt hàng có trong nhóm hàng đó.
- Khi bán hàng với số lượng nhiều thì quý vị nhấn vào một con số tương đương số lượng hàng và sau đó ấn chọn ô có mặt hàng lập sẵn.

Với cách sử dụng bàn phím rời: Quý vị hãy ấn mã hàng nhanh gồm có 4 chữ số thay cho cách ấn vào Ô HÀNG hoặc NHÓM HÀNG. Mã hàng nhanh của mặt hàng quý vị cũng có thể nhìn thấy trên các ô hàng. Sau khi nhập một mã hàng nhanh của mặt hàng hoặc nhóm hàng thì mã hàng đó sẽ xuất hiện trên phím điều hướng và nhấn Enter để xác nhận mã hàng đó.

NHẬP HÀNG BẰNG CÁCH TÌM HÀNG TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA

- Để tìm hàng quý vị ấn vào nút **CHỨC NĂNG** sau đó ấn vào nút TÌM TRONG DANH MỤC
- Sau đó sẽ hiện ra màn hình cho việc tìm hàng bằng nhiều cách tìm, ví dụ tìm hàng bằng cách nhập tên hàng.
- Nếu như mặt hàng nào đó có giá bán rồi thì khi bán hàng giá bán của mặt hàng đó sẽ tự động có trong biên lai, nếu chưa có giá thì phần mềm sẽ yêu cầu quý vị nhập giá cho mặt hàng đó, sau đó phần mềm sẽ tự động nhớ giá bán của mặt hàng đó cho những lần bán sau. Hình minh họa cho quá trình này hãy xem tại mục hướng dẫn sử dụng.

Với cách sử dụng bàn phím: Bàn phím cực kỳ hữu ích cho việc tìm kiếm hàng hóa trong danh mục.

3.NHẬP HÀNG BẰNG CÁCH NHẬP MÃ VẠCH HÀNG

NHẬP HÀNG VÀ SỐ LƯỢNG

- Hãy nhập mã vạch hàng để bán hàng. Nếu hàng đã có trong bảng giá thì trong màn hình bán hàng sẽ hiện giá bán của mặt hàng đó.
- Để nhập số lượng đầu tiên nhấn chọn một con số ví dụ 1, 2, 3, 4 vv... sau đó nhập mã vạch hàng.

Với cách dùng bàn phím: Bảng số hiện trên màn hình tính tiền có giá trị tương đương với bảng số trên bàn phím.

TỰ HỌC: KHI HÀNG KHÔNG CÓ TRONG BẢNG GIÁ NHƯNG CÓ TRONG DANH MỤC HÀNG

- Nếu như hàng không có trong bảng giá nhưng có trong danh mục hàng thì khi bán hàng ở phía trên ô bán hàng sẽ hiện lên tên hàng hoặc ảnh của mặt hàng đó, và trong cửa sổ bán hàng sẽ là số lượng và lúc này quý vị chỉ cần bấm giá bán của mặt hàng đó. Bấm giá bán như cách bấm thẳng giá khi bán hàng không mã vạch (hãy xem trong phần 1. BẤM THẲNG GIÁ/NHẬP GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG).
- Giá bán khi được nhập sẽ tự động được nhớ vào trong phần mềm và sẽ được dùng cho những lần bán hàng sau.

TỰ HỌC: KHI HÀNG KHÔNG CÓ TRONG BẢNG GIÁ LÃN DANH MỤC HÀNG

- Nếu như hàng không có trong bảng giá nhưng có trong danh mục hàng thì khi bán hàng ở phía trên ô bán hàng sẽ hiện lên mã vạch của hàng, và trong cửa sổ bán hàng sẽ là số lượng và lúc này quý vị chỉ cần bấm giá bán của mặt hàng đó. Bấm giá bán như cách bấm thẳng giá khi bán hàng không mã vạch (hãy xem trong phần 1. BẤM THẲNG GIÁ/NHẬP GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG).
- Giá bán khi được nhập sẽ tự động được nhớ vào trong phần mềm và sẽ được dùng cho những lần bán hàng sau.

- Mặt hàng đó sau đó sẽ được nhớ vào trong hệ thống dưới tên ược tạo ra bởi các noc số trong mã vạch, ví dụ: „EAN: 1234567890123“. Quý vị sau đó có thể thay đổi tên và thông tin của mặt hàng đó bằng cách bấm vào nút **CHỨC NĂNG**/DANH MỤC VÀ BẢNG GIÁ (hãy xem trong phần hướng dẫn sử dụng)

CHÚ Ý:

Quý vị có thể kết hợp tất cả những cách trên để bán hàng.